




Deux bidons sans aucune graduation, une rivière à volonté, et le droit de vider par terre. Obtenir un volume au litre près paraît relever de la chance : c'est en réalité une question d'arithmétique, et certains volumes sont hors d'atteinte quoi qu'on fasse.

Les deux bidons

Vous disposez de deux bidons **sans aucune graduation** : l'un contient **13 litres**, l'autre **3 litres**. Vous êtes au bord d'une rivière.



Trois gestes seulement sont autorisés :

- **remplir** complètement un bidon à la rivière ;
- **vider** entièrement un bidon par terre ;
- **transvaser** un bidon dans l'autre, jusqu'à ce que le premier soit vide **ou** que le second soit plein.

Impossible donc de « remplir à moitié » : on ne peut pas mesurer à l'œil, seuls comptent les bidons pleins ou vides.

Les trois questions montent en difficulté : la dernière demande de raisonner sur **tous** les volumes à la fois.

1. **Pour se lancer** : obtenir exactement **10 litres** dans l'un des deux bidons. Décrire les gestes.
2. Obtenir exactement **11 litres** dans l'un des deux bidons. Décrire les gestes — ou **démontrer que c'est impossible**.
3. **Quels sont TOUS les volumes** que l'on peut obtenir avec ces deux bidons ? Justifier.



Les deux bidons

Problème — Fiche n°208



BID00208

Correction

Les deux bidons — Correction

Comment noter les choses. On décrit la situation par un couple : le contenu du bidon de 13 L, puis celui du bidon de 3 L. On part de (0 ; 0), et chaque geste fait passer d'un couple au suivant. Le problème devient alors un parcours, et non plus une devinette.

1. Pour obtenir 10 L :


Geste	Bidon de 13 L	Bidon de 3 L
Départ	0 L	0 L
1. remplir le bidon de 13 L	13 L	0 L
2. transvaser le 13 L dans le 3 L	10 L	3 L

En 2 gestes, on a bien 10 L.

2. Pour obtenir 11 L :

Geste	Bidon de 13 L	Bidon de 3 L
Départ	0 L	0 L
1. remplir le bidon de 13 L	13 L	0 L
2. transvaser le 13 L dans le 3 L	10 L	3 L
3. vider le bidon de 3 L	10 L	0 L
4. transvaser le 13 L dans le 3 L	7 L	3 L
5. vider le bidon de 3 L	7 L	0 L
6. transvaser le 13 L dans le 3 L	4 L	3 L
7. vider le bidon de 3 L	4 L	0 L
8. transvaser le 13 L dans le 3 L	1 L	3 L
9. vider le bidon de 3 L	1 L	0 L
10. transvaser le 13 L dans le 3 L	0 L	1 L
11. remplir le bidon de 13 L	13 L	1 L
12. transvaser le 13 L dans le 3 L	11 L	3 L

En 12 gestes, l'un des bidons contient exactement 11 litres.





Les deux bidons

Problème — Fiche n°208



La situation finale.

C'est la solution la **plus courte** : aucune suite de moins de 12 gestes n'y parvient. D'autres chemins existent, plus longs.

3. Listons ce que l'on peut atteindre. En explorant toutes les situations possibles, les volumes obtenus sont :

0 L, 1 L, 2 L, 3 L, 4 L, 5 L, 6 L, 7 L, 8 L, 9 L, 10 L, 11 L, 12 L, 13 L.

Ce sont exactement les **multiples de 1** compris entre 0 et 13 — et 1 est le **PGCD de 13 et 3**.

Ici $\text{PGCD}(13; 3) = 1$: tous les volumes entiers de 0 à 13 litres sont réalisables.

Le résultat général. Avec deux bidons de contenances a et b , on peut obtenir exactement les multiples de $\text{PGCD}(a; b)$, et rien d'autre. En particulier, si a et b n'ont aucun diviseur commun autre que 1, **tous** les volumes entiers sont atteignables — aussi étonnant que cela paraisse avec deux bidons non gradués.

Pour aller plus loin. Ce résultat porte un nom : c'est le **théorème de Bézout**. Obtenir un volume v revient à trouver deux entiers u et w tels que $u \times a + w \times b = v$ — remplir u fois le premier bidon et vider w fois le second.