



Les deux bidons


Problème — Fiche n°6



Deux bidons sans aucune graduation, une rivière à volonté, et le droit de vider par terre. Obtenir un volume au litre près paraît relever de la chance : c'est en réalité une question d'arithmétique, et certains volumes sont hors d'atteinte quoi qu'on fasse.

Les deux bidons

Vous disposez de deux bidons **sans aucune graduation** : l'un contient **18 litres**, l'autre **14 litres**. Vous êtes au bord d'une rivière.



Trois gestes seulement sont autorisés :

- **remplir** complètement un bidon à la rivière ;
- **vider** entièrement un bidon par terre ;
- **transvaser** un bidon dans l'autre, jusqu'à ce que le premier soit vide **ou** que le second soit plein.

Impossible donc de « remplir à moitié » : on ne peut pas mesurer à l'œil, seuls comptent les bidons pleins ou vides.

Les trois questions montent en difficulté : la dernière demande de raisonner sur **tous** les volumes à la fois.

1. **Pour se lancer** : obtenir exactement **4 litres** dans l'un des deux bidons. Décrire les gestes.
2. Obtenir exactement **12 litres** dans l'un des deux bidons. Décrire les gestes — ou **démontrer que c'est impossible**.
3. **Quels sont TOUS les volumes** que l'on peut obtenir avec ces deux bidons ? Justifier.



Les deux bidons

Problème — Fiche n°6



BID00006

Correction

Les deux bidons — Correction

Comment noter les choses. On décrit la situation par un couple : le contenu du bidon de 18 L, puis celui du bidon de 14 L. On part de (0 ; 0), et chaque geste fait passer d'un couple au suivant. Le problème devient alors un parcours, et non plus une devinette.

1. Pour obtenir 4 L :


Geste	Bidon de 18 L	Bidon de 14 L
Départ	0 L	0 L
1. remplir le bidon de 18 L	18 L	0 L
2. transvaser le 18 L dans le 14 L	4 L	14 L

En 2 gestes, on a bien 4 L.

2. Pour obtenir 12 L :

Geste	Bidon de 18 L	Bidon de 14 L
Départ	0 L	0 L
1. remplir le bidon de 18 L	18 L	0 L
2. transvaser le 18 L dans le 14 L	4 L	14 L
3. vider le bidon de 14 L	4 L	0 L
4. transvaser le 18 L dans le 14 L	0 L	4 L
5. remplir le bidon de 18 L	18 L	4 L
6. transvaser le 18 L dans le 14 L	8 L	14 L
7. vider le bidon de 14 L	8 L	0 L
8. transvaser le 18 L dans le 14 L	0 L	8 L
9. remplir le bidon de 18 L	18 L	8 L
10. transvaser le 18 L dans le 14 L	12 L	14 L

En 10 gestes, l'un des bidons contient exactement 12 litres.



La situation finale.

C'est la solution la **plus courte** : aucune suite de moins de 10 gestes n'y parvient. D'autres chemins existent, plus longs.



Les deux bidons

Problème — Fiche n°6



BID00006

3. Listons ce que l'on peut atteindre. En explorant toutes les situations possibles, les volumes obtenus sont :

0 L, 2 L, 4 L, 6 L, 8 L, 10 L, 12 L, 14 L, 16 L, 18 L.

Ce sont exactement les **multiples de 2** compris entre 0 et 18 — et 2 est le **PGCD de 18 et 14**.

Ici $\text{PGCD}(18; 14) = 2$: seuls les multiples de 2 sont réalisables — soit 10 volumes sur les 19 envisageables.

Le résultat général. Avec deux bidons de contenances a et b , on peut obtenir exactement les multiples de $\text{PGCD}(a; b)$, et rien d'autre. En particulier, si a et b n'ont aucun diviseur commun autre que 1, **tous** les volumes entiers sont atteignables — aussi étonnant que cela paraisse avec deux bidons non gradués.

Pour aller plus loin. Ce résultat porte un nom : c'est le **théorème de Bézout**. Obtenir un volume v revient à trouver deux entiers u et w tels que $u \times a + w \times b = v$ — remplir u fois le premier bidon et vider w fois le second.